

---

# メールソフト設定変更ガイド

---

Becky!メールソフト

最終更新日:2016年2月26日(ver.1.0)

---

## 目次

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. メールソフトの起動..... | 3 |
| 2. アカウントの変更 ..... | 3 |

## はじめに

本資料は NTTPC コミュニケーションズ(以下、NTTPC)が提供するプライベートブランド・インターネット接続サービスメールオプションの仕様変更(2016年6月14日)に伴い、ご利用者様にて実施が必要なメールソフトの設定変更に関して記載するものです。また、本書では、設定変更後に SSL 認証を利用することを想定して記載しています。

対応メールソフト:Becky! : 2.72.01

今後、本手順書は予告なく変更される可能性があります。

## 実施前ご確認事項

- 作業実施はご利用PCの **管理者権限** で行うようにしてください。
- 作業実施前にすべてのプログラムを終了させてください。終了させない場合、作業中のデータが失われる場合があります。
- 本手順書はことわりがない場合、Windows 7を使用して作成しております。ご利用のOS/画面カスタマイズ内容によっては手順書内の画像が一部異なる場合がございます。
- ユーザー アカウント制御(UAC)画面が表示された場合には、「許可」または「続行」、「はい」ボタンを押してください。


## 1. メールソフトの起動

1-1. Becky!を起動します。




## 2. アカウントの変更

2-1. 上部のバーから「ツール」をクリック、「メールボックスの設定 (M) ...」をクリックします。




2-2. 「基本設定」をクリックし、下記の項目を入力してください。右の図のメッセージが出たら「はい」をクリックしてください。



名前 (N)	任意の名称
メールアドレス (A)	メールアドレス (例 : test@testpbrand.ne.jp)
POP3サーバー (受信) (M)	pbrand.mail-luck.jp
POP3S	チェックを入れる
SMTPサーバー (送信) (S)	pbrand.mail-luck.jp
OP25B	チェックを入れる
SMTPS	チェックを入れる
ユーザーID (U)	メールアドレス (例 : test@testpbrand.ne.jp)
パスワード (P)	お客様ご指定のパスワード
認証方式 (H)	「標準」を選択

2-3. 「詳細」をクリックし、下記の項目を入力して「OK」をクリックしてください。



SMTP	465
POP3	995
SMTP 認証	チェックする
CRAM-MD5	チェックする
LOGIN	チェックする
PLAIN	チェックする
ユーザーID (U)	メールアドレス (例: test@testpbrand.ne.jp)
パスワード (O)	お客様ご指定のパスワード