
メールソフト設定変更ガイド

Outlook2010

最終更新日:2016年3月23日

目次

1. メールソフトの起動..... 3
2. アカウントの変更..... 3

はじめに

本資料は NTTPC コミュニケーションズ(以下、NTTPC)が提供するプライベートブランド・インターネット接続サービスメールオプションの仕様変更(2016年6月14日)に伴い、ご利用者様にて実施が必要なメールソフトの設定変更に関して記載するものです。また、本書では、設定変更後に SSL 認証を利用することを想定して記載しています。

対応メールソフト : Outlook2010 (Build 14.0.7166.5000)

今後、本手順書は予告なく変更される可能性があります。

実施前ご確認事項

- 作業実施はご利用PCの **管理者権限** で行うようにしてください。
- 作業実施前にすべてのプログラムを終了させてください。終了させない場合、作業中のデータが失われる場合があります。
- 本手順書はことわりがない場合、Windows 7を使用して作成しております。ご利用のOS/画面カスタマイズ内容によっては手順書内の画像が一部異なる場合がございます。
- ユーザー アカウント制御 (UAC) 画面が表示された場合には、「許可」または「続行」、「はい」ボタンを押してください。

1. メールソフトの起動

1-1. Outlook2010 メールを起動します。




2. アカウントの変更

2-1. ツールバーのファイル⇒情報⇒アカウント設定⇒「アカウント設定 (A) ...」をクリックします。



2-2. 変更したいアカウントをダブルクリックします。



2-3. 下記の項目を入力して、「詳細設定 (M) ...」をクリックしてください。

(変更前)

新しいアカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報
名前(N): nttpc
電子メール アドレス(E): test@testpbrand.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): testpbrand.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): testpbrand.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): test
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(O)

アカウント設定のテスト
この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)
参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

(変更後)

新しいアカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報
名前(N): nttpc
電子メール アドレス(E): test@testpbrand.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): pbrand.mail-luck.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): pbrand.mail-luck.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): test@testpbrand.ne.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(O)

アカウント設定のテスト
この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)
参照(S)

両方とも pbrand.mail-luck.jp を入力

ご使用のメールアドレスを入力


ここをクリック

詳細設定(M)...


< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

設定項目名	設定値 (例)
名前 (Y)	任意の名称 (例 : nttpc)
電子メールアドレス (E)	メールアドレス (例 : test@testpbrand. ne. jp)
アカウントの種類 (A)	POP3
受信メール メーバー (I)	pbrand. mail-luck. jp
送信メール メーバー (SMTP) (O)	pbrand. mail-luck. jp
アカウント名 (U)	メールアドレス (例 : test@testpbrand. ne. jp)
パスワード (P)	お客さまがご指定のパスワード

2-4. 「送信サーバー」をクリックし、「送信サーバー（SMTP）は認証が必要（O）」にチェックを入れ、「受信メール サーバーと同じ設定を使用する（U）」を選択してください。



2-5. 「詳細設定」をクリックし、下記の項目を入力して「OK」をクリックします。



設定項目名	設定値
受信サーバー（POP3）（I）	995
このサーバーは暗号化された接続（SSL）が必要（E）	チェックを入れる
送信サーバー（SMTP）（O）	465
使用する暗号化接続の種類（C）	SSL

2-6. 「次へ (N) >」をクリックします。

2-7. 「閉じる (C)」をクリックします。

タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

2-8. 「完了」をクリックして設定変更を終了します。