

---

# メールソフト設定変更ガイド

---

ThunderBirdメールソフト

最終更新日:2016年2月26日(ver.1.0)

## 目次

1. メールソフトの起動.....	3
2. アカウント設定変更.....	3

## はじめに

本資料は NTTPC コミュニケーションズ(以下、NTTPC)が提供するプライベートブランド・インターネット接続サービスメールオプションの仕様変更(2016年6月14日)に伴い、ご利用者様にて実施が必要なメールソフトの設定変更に関して記載するものです。また、本書では、設定変更後に SSL 認証を利用することを想定して記載しています。

対応メールソフト:Thunderbird(38.6.0)

今後、本手順書は予告なく変更される可能性があります。

## 実施前ご確認事項

- 作業実施はご利用PCの **管理者権限** で行うようにしてください。
- 作業実施前にすべてのプログラムを終了させてください。終了させない場合、作業中のデータが失われる場合があります。
- 本手順書はことわりがない場合、Windows 10を使用して作成しております。ご利用のOS/画面カスタマイズ内容によっては手順書内の画像が一部異なる場合がございます。
- ユーザー アカウント制御(UAC)画面が表示された場合には、「許可」または「続行」、「はい」ボタンを押してください。


## 1. メールソフトの起動

1-1. Thunderbird を起動します。




## 2. アカウント設定変更

2-1. アカウントをクリックし、「このアカウントの設定を表示する」をクリックします。



2-2. 「送信 (SMTP) サーバ」をクリックし、「追加」をクリックします。



2-3. 下記の項目を埋めて「OK」をクリックします。

メールアドレス (例: test@testpbrand.ne.jp)


説明 (D)	任意の名称
サーバ名 (S)	pbrand.mail-luck.jp
ポート番号 (P)	465
接続の保護 (N)	SSL/TLS
認証方式 (I)	通常のパスワード認証
ユーザ名 (M)	メールアドレス (例: test@testpbrand.ne.jp)

2-4. 変更したいアカウントをクリックし、下記の項目を埋めます。

メールアドレス (例: test@testpbrand.ne.jp)

名前 (Y)	任意の名称
メールアドレス	メールアドレス (例: test@testpbrand.ne.jp)
送信 (SMTP) サーバ (U)	2-3 で作成したプロフィールを選択

2-5. 変更したいアカウントの「サーバ設定」をクリックし、下記の項目を埋めて「OK」をクリックします。



サーバ名 (S)	pbrand.mail-luck.jp
ポート番号 (P)	995
ユーザ名 (N)	メールアドレス (例: test@testpbrand.ne.jp)
接続の保護 (U)	SSL/TLS
認証方式 (I)	通常のパスワード認証