
メールソフト設定変更ガイド

Windows10搭載メールソフト

最終更新日:2016年2月26日(ver.1.0)

目次

1. メールソフトの起動.....	3
2. アカウント設定変更.....	3

はじめに

本資料は NTTPC コミュニケーションズ(以下、NTTPC)が提供するプライベートブランド・インターネット接続サービスメールオプションの仕様変更(2016年6月14日)に伴い、ご利用者様にて実施が必要なメールソフトの設定変更に関して記載するものです。また、本書では、設定変更後に SSL 認証を利用することを想定して記載しています。

対応メールソフト:Windows10 標準搭載メールソフト


今後、本手順書は予告なく変更される可能性があります。

実施前ご確認事項

- 作業実施はご利用PCの **管理者権限** で行うようにしてください。
- 作業実施前にすべてのプログラムを終了させてください。終了させない場合、作業中のデータが失われる場合があります。
- 本手順書はことわりがない場合、Windows 10を使用して作成しております。ご利用のOS/画面カスタマイズ内容によっては手順書内の画像が一部異なる場合がございます。
- ユーザー アカウント制御(UAC)画面が表示された場合には、「許可」または「続行」、「はい」ボタンを押してください。


1. Windows10 に搭載されているメールソフトの起動

1-1. 左下にあるウィンドウズマークをクリックし、メールをクリックします。



2. アカウント設定変更

2-1. 設定変更したいアカウント名を右クリックし、「アカウント設定」をクリックします。



2-2. 「メールボックスの同期設定の変更」をクリックします。

NTTPC アカウントの設定

test@testpbrand.ne.jp

ユーザー名

test@testpbrand.ne.jp

パスワード

●●●●●●●●●●●●●●●●

アカウント名

NTTPC

メールボックスの同期設定を変更
メール、連絡先、カレンダーの同期に関するオプションです。

アカウントの削除
このアカウントをデバイスから削除します。

保存 キャンセル

2-3. 「メールボックスの詳細設定」をクリックします。

NTTPC の同期設定

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: 2 時間ごと

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間

過去 3 か月間

表示名

NTTPC

この名前がメッセージの送信者として使われます。

同期オプション

メール

オン

メールボックスの詳細設定
受信および送信メール サーバーの情報

完了 キャンセル

2-4. 下記の項目を変更し、「完了」をクリックします。

NTTPC の同期設定

この名前がメッセージの送信者として使われます。

同期オプション

メール

オン

受信メール サーバー

送信 (SMTP) メール サーバー

送信サーバーは認証が必要

メール送信に同じユーザー名とパスワードを使う

受信メールに SSL を使う

送信メールに SSL を使う

ここをチェックすることで、ユーザ名にメールアドレスが自動で設定されます。

変更する内容

設定項目名	設定内容
受信メール サーバ	pbrand.mail-luck.jp:995
送信 (SMTP) メール サーバ	pbrand.mail-luck.jp:465
送信サーバーは認証が必要	チェックする
メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う	チェックする
受信メールに SSL を使う	チェックする
送信メールに SSL を使う	チェックする

2-3. 「保存」をクリックします。

NTTPC アカウントの設定

✉ test@testpbrand.ne.jp

ユーザー名
test@testpbrand.ne.jp

パスワード
●●●●●●●●●●●●●●●●

アカウント名
NTTPC

メールボックスの同期設定を変更
メール、連絡先、カレンダーの同期に関するオプションです。

アカウントの削除
このアカウントをデバイスから削除します。

保存 キャンセル

パスワードは現在ご利用中のものをそのまま入力ください。