
メールソフト設定ガイド

ThunderBirdメールソフト

最終更新日:2016年2月26日

目次

1. メールソフトの起動..... 3
2. 新しいアカウント作成..... 3

はじめに

本資料はNTTPC コミュニケーションズ(以下、NTTPC)が提供するPrivateBrandから提供されるメールアカウントをThunderbird(38.6.0)(SSL設定)でご利用になる場合の手順書です。
今後、本手順書は予告なく変更される可能性があります。

実施前ご確認事項

- 作業実施はご利用PCの **管理者権限** で行うようにしてください。
- 作業実施前にすべてのプログラムを終了させてください。終了させない場合、作業中のデータが失われる場合があります。
- 本手順書はことわりがない場合、Windows 10を使用して作成しております。ご利用のOS/画面カスタマイズ内容によっては手順書内の画像が一部異なる場合がございます。
- ユーザー アカウント制御 (UAC) 画面が表示された場合には、「許可」または「続行」、「はい」ボタンを押してください。
- サービスご加入時に弊社から発行した開通案内に記載してあるメールアドレスおよびお客さまにてご指定のパスワードをご確認の上、設定を行ってください。


1. メールソフトの起動

1-1. Thunderbird を起動します。



2. 新しいアカウント作成


2-1. アカウントをクリックし、「アカウント作成」の「メール」をクリックします。



2-2. 「メールアカウントを設定する」をクリックします。



2-3. 下記の「続ける (C)」をクリックしてください。



あなたのお名前 (N)	任意の名称
メールアドレス (L)	メールアドレス (例 : test@testbrand.ne.jp)
パスワード (P)	お客さまがご指定された「メールパスワード」

2-4. 「手動設定 (M)」をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L):

パスワード(P):

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

受信サーバ: 接続の保護なし

送信サーバ: 接続の保護なし

ユーザ名:

新しいアカウントを取得(G) **手動設定(M)** 完了(D) キャンセル(A)

2-5. 下記の項目を埋めて「完了 (D)」をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L):

パスワード(P):

パスワードを記憶する(M)

次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ:	POP3 <input type="text" value="pbrand.mail-luck.jp"/>	995 <input type="text"/>	SSL/TLS <input type="text"/>	通常のパスワード認証 <input type="text"/>
送信サーバ:	SMTP <input type="text" value="pbrand.mail-luck.jp"/>	465 <input type="text"/>	SSL/TLS <input type="text"/>	通常のパスワード認証 <input type="text"/>
ユーザ名:	受信サーバ: <input type="text" value="test@testbrand.ne.jp"/>	送信サーバ: <input type="text" value="test@testbrand.ne.jp"/>		

新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) **再テスト(T)** **完了(D)** キャンセル(A)

		サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ	POP3	pbrand.mail-luck.jp	995	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバ	SMTP	pbrand.mail-luck.jp	465	SSL/TLS	通常のパスワード認証
ユーザ名	受信サーバ	メールアドレス (例: test@testbrand.ne.jp)		送信サーバ	メールアドレス (例: test@testbrand.ne.jp)