
メールソフト設定変更ガイド

Windows Live メール

最終更新日:2016年2月26日(ver.1.0)

目次

1. メールソフトの起動.....	3
2. アカウントの変更	3

はじめに

本資料は NTTPC コミュニケーションズ(以下、NTTPC)が提供するプライベートブランド・インターネット接続サービスメールオプションの仕様変更(2016年6月14日)に伴い、ご利用者様にて実施が必要なメールソフトの設定変更に関して記載するものです。また、本書では、設定変更後に SSL 認証を利用することを想定して記載しています。

対応メールソフト:Windows live Mail 2012 Version 2012 (Build 16.4.3528.0331)

今後、本手順書は予告なく変更される可能性があります。

実施前ご確認事項

- 作業実施はご利用PCの **管理者権限** で行うようにしてください。
- 作業実施前にすべてのプログラムを終了させてください。終了させない場合、作業中のデータが失われる場合があります。
- 本手順書はことわりがない場合、Windows 7を使用して作成しております。ご利用のOS/画面カスタマイズ内容によっては手順書内の画像が一部異なる場合がございます。
- ユーザー アカウント制御(UAC)画面が表示された場合には、「許可」または「続行」、「はい」ボタンを押してください。


1. メールソフトの起動

1-1. Windows live メールを起動します。




2. アカウントの変更

2-1. 変更したいアカウントをクリックし、上部のバーから「アカウント」をクリック、「プロパティ」をクリックします。




2-2. 下記の項目を入力します。



メールアドレス (例 : test@testbrand.ne.jp)


これらのサーバーに覚えやすい名前を付けてください	任意の名称
電子メールアドレス	メールアドレス (例 : test@testbrand.ne.jp)

2-3. サーバーをクリックし、下記の項目を入力します。



受信メールサーバーの種類 (M)	POP3
受信メール (POP3) (I)	pbrand.mail-luck.jp
送信メール (SMTP) (U)	pbrand.mail-luck.jp
ユーザー名 (A)	メールアドレス (例: test@testpbrand.ne.jp)
パスワード (D)	お客様ご指定のパスワード
クリアテキスト認証を使用してログオンする (C)	選択する
このサーバーは認証が必要 (V)	チェックする

2-2. 詳細設定を選択し、下記の項目を入力し、「OK」をクリックします。



送信メール (SMTP) (O)	465
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (Q)	チェックする
受信メール (POP3) (I)	995
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (C)	チェックする